


Manual da Central

A Central é o app que envia a música de um computador da matriz para todas as suas filiais. Roda no Microsoft Edge ou no Google Chrome, sem instalar nada, e pode ser instalada como aplicativo.

Uso permitido. A Central é uma ferramenta para distribuir às suas lojas faixas musicais próprias: criadas por você e com direitos autorais próprios. Em nenhuma hipótese serve para burlar os direitos autorais nem para retransmitir rádios, serviços de música ou obras de terceiros, e o Live Ambience não se responsabiliza pelo mau uso da ferramenta.

Abrir

Em Minha conta toque em **Abrir a Central**, ou acesse <https://liveambience.com/central>. Usa a mesma sessão de Minha conta. O Edge oferece **instalar como aplicativo** (ícone na barra de endereços): fica numa janela própria e é mais difícil fechar ou recarregar sem querer.



A Central

A tela

- **À esquerda**, o estado (NO AR, PARADA, CONECTANDO) sempre à vista e o menu: **Transmissão, Registro e Minha conta**.
- **Em cima**, o estado grande, o medidor de nível e o botão **Transmitir / Parar**. Embaixo do botão, quantos reprodutores estão ouvindo.
- **Embaixo à esquerda**, a **fonte da música**.
- **Embaixo à direita**, suas **filiais**.

Escolher a fonte

- **Entrada de áudio**: uma placa de som USB, uma mesa ou um cabo de áudio virtual. Na primeira vez toque em **Permitir acesso às entradas** e escolha a entrada na lista. É a opção mais estável.
- **Todo o som deste computador**: ao começar, escolha "Tela inteira" e marque "Compartilhar áudio do sistema".
- **Uma aba do navegador**: um player web com as suas faixas próprias. Escolha a aba e marque "Compartilhar áudio da guia".
- **Um aplicativo específico**: envie esse aplicativo para um cabo de áudio virtual (por exemplo VB-Cable, grátis) no Mixer de volume do Windows e escolha esse cabo como **Entrada de áudio**. Assim só esse aplicativo toca nas lojas.

Toque em **Testar a fonte**: o medidor deve se mexer com a música. A **Qualidade** (64, 96 ou 128 kbps) define quanta internet cada loja usa; 64 kbps basta para música ambiente.

Transmitir

Toque em **Transmitir**. Em segundos o estado passa para **NO AR** e os reprodutores das filiais começam a tocar sozinhos (demoram até 10 segundos).

- Se a internet cair, a Central tenta de novo sozinha.
- Se você abrir a Central em outro computador e transmitir, esse passa a enviar e este para.
- Se você **recarregar a página**, o navegador corta a captura por segurança. Com **Entrada de áudio**, a Central volta ao ar sozinha. Com uma aba ou a tela, o navegador obriga a escolher de novo: aparece **Transmitir de novo** piscando, é um toque.
- Se fechar a janela estando no ar, o navegador pergunta antes.

Pausar filiais

Em **Filiais** você vê cada loja com seu estado:

- **Ouvindo:** recebe sua transmissão.
- **Conectada:** o reproduutor está ligado mas não recebe áudio neste momento.
- **Desconectada:** o reprodutor está desligado.
- **Em pausa:** você pausou.

Com **Pausar** você para uma filial e com **Retomar** liga de novo. **Pausar todas** e **Retomar todas** agem sobre todas juntas. A pausa é imediata: a música para na loja e a tela dela diz **EM PAUSA** · **Parada pela Central**. A hora, o clima e as mensagens também não tocam. Ao retomar, volta sozinha em segundos. A pausa fica salva mesmo se o computador da loja reiniciar.

Se a Central parar de transmitir

Se você tocar em **Parar**, fechar a Central ou a internet cair na matriz, cada loja passa sozinha para a sua **música de reserva** (se você a enviou em Minha conta, seção Música) e volta ao vivo com um fade assim que você transmitir de novo. Sem música de reserva, a loja fica em silêncio e espera. Uma filial em pausa não toca nada: nem o ao vivo nem a música de reserva.

Registro

Mostra o que foi acontecendo (conexões, quedas, pausas), o mais novo em cima. Serve para entender o que houve se uma loja ficou sem música.

Se algo não funcionar

- **O medidor não se mexe:** a fonte não envia som. Confira que está tocando e, com aba ou tela, que marcou "Compartilhar áudio".
- **"O sinal está saturando":** abaixe o volume da fonte.
- **As lojas ouvem eco ou música repetida:** não use "Todo o som deste computador" se nesse mesmo computador houver um reprodutor aberto, porque a Central o captura de novo.
- **"Outra Central começou a transmitir":** alguém transmitiu de outro computador com a sua conta.
- **Este navegador não pode transmitir:** use o Edge ou o Chrome atualizados.