


Manual de la Central

La Central es la app que manda la música desde una computadora de la casa central a todas tus sucursales. Corre en Microsoft Edge o Google Chrome, sin instalar nada, y se puede instalar como aplicación.

Uso permitido. La Central es una herramienta para distribuir a tus locales pistas musicales propias: creadas por vos y con derechos de autor propios. Bajo ningún concepto sirve para evadir los derechos de autor ni para retransmitir radios, servicios de música u obras de terceros, y Live Ambience no se hace responsable por el mal uso de la herramienta.

Abrirla

En Mi cuenta tocá **Abrir la Central**, o entrá a <https://liveambience.com/central>. Usa la misma sesión de Mi cuenta. Edge ofrece **instalarla como aplicación** (ícono en la barra de direcciones): queda en su propia ventana y es más difícil cerrarla o recargarla sin querer.



La Central

La pantalla

- **A la izquierda**, el estado (AL AIRE, DETENIDA, CONECTANDO) siempre a la vista y el menú: **Transmisión, Registro y Mi cuenta**.
- **Arriba**, el estado grande, el medidor de nivel y el botón **Transmitir / Detener**. Debajo del botón, cuántos reproductores están escuchando.
- **Abajo a la izquierda**, la **fuentes de la música**.
- **Abajo a la derecha**, tus **sucursales**.

Elegir la fuente

- **Entrada de audio**: una placa de sonido USB, una consola o un cable de audio virtual. La primera vez tocá **Permitir acceso a las entradas** y elegí la entrada en la lista. Es la opción más estable.
- **Todo el sonido de esta PC**: al empezar, elegí "Pantalla completa" y marcá "Compartir audio del sistema".
- **Una pestaña del navegador**: un reproductor web con tus pistas propias. Elegí la pestaña y marcá "Compartir audio de la pestaña".
- **Una aplicación en particular**: mandá esa aplicación a un cable de audio virtual (por ejemplo VB-Cable, gratis) desde el Mezclador de volumen de Windows y elegí ese cable como **Entrada de audio**. Así sale por los locales solo esa aplicación.

Tocá **Probar la fuente**: el medidor se tiene que mover con la música. La **Calidad** (64, 96 o 128 kbps) define cuánto internet usa cada local; 64 kbps alcanza para música ambiental.

Transmitir

Tocá **Transmitir**. En unos segundos el estado pasa a **AL AIRE** y los reproductores de las sucursales empiezan a sonar solos (tardan hasta 10 segundos).

- Si se corta internet, la Central reintenta sola.
- Si abris la Central en otra computadora y transmitís, esa pasa a mandar y esta se detiene.
- Si **recargás la página**, el navegador corta la captura por seguridad. Con **Entrada de audio**, la Central vuelve al aire sola. Con una pestaña o la pantalla, el navegador obliga a elegirla de nuevo: aparece **Volver a transmitir** titilando, es un toque.
- Si cerrás la ventana estando al aire, el navegador te pregunta antes.

Pausar sucursales

En **Sucursales** ves cada local con su estado:

- **Escuchando:** recibe tu transmisión.
- **Conectada:** el reproductor está encendido pero no recibe audio en este momento.
- **Desconectada:** el reproductor está apagado.
- **En pausa:** la pausaste vos.

Con **Pausar** detenés una sucursal y con **Reanudar** la volvéis a encender. **Pausar todas** y **Reanudar todas** actúan sobre todas juntas. La pausa es inmediata: la música se corta en el local y su pantalla dice **EN PAUSA · Detenida desde la Central**. Tampoco suenan la hora, el clima ni los mensajes. Al reanudar, vuelve sola en unos segundos. La pausa queda guardada aunque se reinicie la PC del local.

Si la Central deja de transmitir

Si tocás **Detener**, cerrás la Central o se corta internet en la casa central, cada local pasa solo a su **música de respaldo** (si la cargaste en Mi cuenta, sección Música) y vuelve al vivo con un fundido apenas transmitís de nuevo. Sin música de respaldo, el local queda en silencio y espera. Una sucursal en pausa no pasa nada: ni el vivo ni la música de respaldo.

Registro

Muestra lo que fue pasando (conexiones, cortes, pausas), lo más nuevo arriba. Sirve para entender qué pasó si un local estuvo sin música.

Si algo no anda

- **El medidor no se mueve:** la fuente no manda sonido. Revisá que esté sonando y, con pestaña o pantalla, que hayas marcado "Compartir audio".
- **"La señal satura":** bajá el volumen de la fuente.
- **Los locales tienen eco o repiten la música:** no uses "Todo el sonido de esta PC" si en esa misma PC hay un reproductor abierto, porque la Central lo vuelve a capturar.
- **"Otra Central empezó a transmitir":** alguien transmitió desde otra computadora con tu cuenta.
- **Este navegador no puede transmitir:** usá Edge o Chrome actualizados.